


A partir de la version 2024.01, vous avez la possibilité d'importer en masse une liste de titres professionnels (habilitations / certifications).

Paramétrage des types d'habilitation

Avec les droits superviseur, cliquez sur **Options > Paramètres > Certificat / Habilitation**.

Importer en masse la liste d'habilitations

Cliquez sur + et récupérez le modèle d'import.



Vous avez deux onglets dans le fichier d'import : **Catégorie** et **Certificat Habilitation**. Les deux onglets doivent être remplis pour que l'importation fonctionne.

Onglet Catégorie

La **catégorie** est un regroupement d'habilitations.

Renseignez l'onglet Catégorie si vous devez créer des catégories d'habilitation.

	A	B	C	D	E	F
1	Libellé					
2	CACES					
3	HAUTE TENSION					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Prêt Accessibilité : vérification terminée

Onglet Certificat Habilitation

Chaque ligne correspond à un titre d'habilitation.

	A	B	C	D	E	F
	Code	Libellé	Catégorie	Durée Validité	Délai alerte habilitation à venir	Délai alerte habilitation urgent
1	R482	R.482 - Engins de chantier	CACES	10	2	15
3	R483	R.483 - Grues mobiles	CACES	0.5	2	15
4	R484	R.484 - Ponts roulants et portiques	CACES	3	4	2
5	R485	R.485 - Chariots gerbeurs à conducteur accompagnant	CACES	5	2	15
6	R487	R.487 - Grues à tour	CACES		1	7
7	R490	R.490 - Grues de chargement	CACES	5	2	15
8	H0	charge de travaux d'ordre non électrique, haute tension	HAUTE TENSION	0	2	15
9	H1	exécutant électricien, haute tension	HAUTE TENSION	3	0.5	7
10	H2	chargé de travaux électrique, haute tension	HAUTE TENSION	12	2	7
11	HC	chargé de consignation, haute tension	HAUTE TENSION	3	0.5	15
12	HE	essai chargé d'opérations spécifiques, haute tension	HAUTE TENSION	8	4	2
13						
14						
15						
16						

Toutes les colonnes sont obligatoires et doivent être remplies.

Les pastilles rouges sur les entêtes de colonnes donnent toutes les options possibles à renseigner dans le champ.

B	C	D	E	F
	Catégorie	Durée Validité	Délai alerte habilitation à venir	Délai alerte habilitation urgent
	CACES	10		15
	CACES	0.5		15
ortiques	CACES	3		2
conducteur accompagnant	CACES	5		15
	CACES			7
nt	CACES	5	2	15
on électrique, haute tension	HAUTE TENSION	0	2	15



Champ obligatoire
 Numérique
 Durée de validité en ans
 0 / 0.5 / 1 - 10, 12, 15, 20
 0 si vide (défaut) = validité illimitée

Renseignez la colonne catégorie utilisant les catégories créées dans l'onglet Catégories, ou les catégories préexistantes dans Optim.

Une fois le fichier complété, cliquez sur **+ > Import > Lancer l'importation.**

The screenshot shows the 'Paramètres' window with a sidebar on the left containing various settings like 'Liste', 'Métier', 'Regroupement type', etc. The main area displays a list of categories under 'Bibliothèque générale'. The 'CACES' category is expanded, showing sub-categories like 'R482 - Engins de chantier', 'R483 - Grues mobiles', etc. An 'Import' menu is open, with 'Lancer l'importation' highlighted in red. Other options in the menu include 'Créer un Certificat/Habilitation', 'Créer une catégorie', and 'Modèle d'importation'. The bottom right of the window shows buttons for 'Edition' and 'Facture client'.

Sélectionnez le fichier d'import, la bibliothèque, puis validez.



Précision :

- **Pour les catégories : la modification du libellé d'une catégorie existante crée une nouvelle catégorie avec le nouveau libellé (pas de mise à jour)**
- **Pour les habilitations : En conservant le code, il est possible de mettre à jour le libellé d'une habilitation existante**

Comme pour les habilitations créés manuellement, vous pouvez :

- Modifier l'habilitation importée en cliquant sur le stylet. Tous les champs sont modifiables
- Supprimer l'habilitation
- Désactiver une habilitation

