

Création du profil de paye

Si vous avez pris l'option **d'Export Paye** dans Optim'BTP, vous avez la possibilité de transmettre vos données de paye par un fichier au format Csv vers votre logiciel de paye SILAE.

Pour cela vous devez :

- Activer la sélection de votre logiciel dans les Options-Paramètres-Système-Application
 - Pointage des heures : Format d'exportation paye : Silae
- Créer votre Profil Paye au format d'exportation choisi :

Parame	ètres						-		×
						0		•	
		1							-
*	Liste		^	Libe	lé	ī			
*	Métier		SILA	Æ		A			
*	Profil					N			
😁 Horai	re								
🗧 Paye	•								
Comp	tabilité								
Propr	iété								
Circu	it validation					-			
📇 Editio	on automatisée	Cápáral	Dáslassmant		(have actional (links)	Castrillas	_		
🚧 Modè	le (Message)	General	Deptacement	Absence	Champ optionnet (uste)	Controles			
🕏 Interf	face solution GED	Libellé	SIL	AE					
		Fichier d'exportation valeu	r mensuel (*.csv) C:	Altech\Exports_OptimBTP\S	ILAE\Export_Silae.csv]
0	par le bouton par le bouton nom du fichier associé en Csv	, définisse , définisse et enregistre	ez le libellé ez le chen ez.(NB. le fo	è de votre p nin d'enregi ormat du fic	rofil. strement du :hier sera au	ı fichier d'e tomatique	expor men	†, le †	
	Sélectionner le fichier d'exi	portation pave							×
	← → · ↑ 📕 > Ce P	PC > OS (C:) > Altech >	Exports_OptimBTP	SILAE	~	ට ,⊃ Reche	Cher dans	: SILAE	
	Organiser 🔻 Nouveau de	ossier					1	-	?
	Objets 3D		^ Nom	^	Modifié	Іе Туре		Taille	e
	🖊 Téléchargements			Διια	n élément ne correspond	à votre recherche			
	Vidéos			Auce	in clement ne correspond	a voite recilerente.			
	US (C:)		~ <						>
	Nom du fichier : Export	-Paye							~
	<u>Type</u> : Fichier	CSV (*.CSV)							~
						L fam i i		Arrest	
	 Masquer les dossiers 					<u>Enregistre</u>	r	Annuler	

Paramétrage des écrans :

En amont, vous devez récupérer auprès de votre cabinet comptable ou dans votre logiciel tous les codes de paye SILAE utilisés dans votre environnement personnel.

Dans le profil de paye, il faudra définir les codes de paye utilisés dans votre logiciel SILAE aux éléments de paye utilisés dans le pointage des heures et des absences d'Optim'BTP.

Les onglets présents doivent tous être paramétrés (Général, Repas, déplacement, Absence, et Champs optionnels).

Optim'BTP

Onglet Général

Vous avez deux possibilités d'export des absences :

- Soit en valeur et période : (en cochant l'option) Export des dates d'absence (date de début et date de fin) et export des heures d'absences
- Soit en période uniquement : (option décochée) Export des périodes d'absence (date de début et date de fin) dans ce cas les heures ou les jours sont calculés par SILAE

Indiquez les heures de carence hebdomadaire (en général = 1) pour le calcul des carences en fonction des heures d'intempéries

Dans le tableau, faites la correspondance des heures sup1, 2 et des options en fonction des codes de paye que vous utilisez dans SILAE.

Par Par	ramètres					-	- 0	×
					9	0	• (3
*	Liste				95			
~	Métier		Entreprise					
*	Profil							
P P	loraire							
6 r	ave				_			
-	aye							
- C	Comptabilité							
P	ropriété							
:= c	Circuit validation				-			
., е	dition automatisée							
M A	Aodèle (Message)	Général Repas	Déplacement	Absence	Champ opt	ionnel (liste)	Contrô	les
31	nterface ZEENDOC	Libellé	Entreprise					
		ministra d'anna habian a la marca a 1/8 anna 1		ODTINE COLL DATE ON				_
		Fichier d'exportation valeur mensuel (.csv)	P:\S_RH\PAIE\PAIE 2022\EXPORT	OPTIM(Export_Pale_2022	2.CSV			***
		Exporter les valeurs d'absence						
		Carence hebdomadaire (Heure)	1.00					
			¢ Liballé	O [®] Code or		Time	anda	5
			Libellé reures normales	င္ Code pa	ye q	Туре	code	1
			Libellé Heures sup 1	Code pa	ye 🔍	Type Quantité	code	1
			 Libellé neures numates Heures sup 1 Heures sup 2 	Code pa HS-HS25 HS-HS50	ye q	Type Quantité Quantité	code	1
			Libellé reures normaes Heures sup 1 Heures sup 2 Heures sup 3	Code pa HS-HS25 HS-HS50	ye Q	Type Quantité Quantité	code	
			Libellé reures normaes Heures sup 1 Heures sup 2 Heures sup 3 Nb heures sup	Q [€] Code pa H5-H525 H5-H550	ye Q	Type Quantité Quantité	code	
			Libellé Libellé reures sup 1 Heures sup 2 Heures sup 3 Nb heures sup Total heures intempéries	Q [⊕] Code pa H5-H525 H5-H550	ye q	Type Quantité Quantité	code	δ
			Libellé Libellé Heures sup 1 Heures sup 2 Heures sup 3 Nb heures sup Total heures intempéries Total heures int Carence	Q [⊕] Code pa HS-HS25 HS-HS50	ye Q ⁴	Type Quantité Quantité	code	2 2 2
			Libellé Libellé reures sup 1 Heures sup 2 Heures sup 3 Nb heures sup Total heures intempéries Total heures int Carence Heure1	Q [⊕] Code pa H5-H525 H5-H550	ye Q	Quantité Quantité	code	4 A

Les préfixes des codes de paye pour les heures sont toujours « HS- »

Si la saisie des repas n'est pas en liste, le repas est paramétré sur un seul code de paye dans l'onglet Général.

Le code paye des repas commence par **« EV- »** et le type est en quantité sur la ligne Nb repas **ou** en montant sur la ligne Mt repas.

Carence heb madaire (Heure)	1.00						
	÷	Libellé 🔍	•	Code paye	¢	Type code	1
	Heure2						
	Heure3						
	Nb repas		EV-REPAS		Quantité		
	Mt repas						_

v

Onglet Repas

L'onglet Repas s'affiche s'il y a une **gestion des repas en liste** (ex-Panier pour les salariés sur Chantier et Ticket Restaurant pour les salariés, ...) Le préfixe est « **EV-** »

Général	Repas	Déplacem	Absence	Champ optionnel (liste)	Contrôle
	 Repare 	، م [‡]	Code paye	1	
	BUREAU				
	CHANTIER	EV-Repas			

Onglet Déplacement

Les codes de paye de déplacement sont des évènements et ont le préfixe « EV- »

Général	Déplacement	Absence	Champ optionnel (liste)	Contrôles	
	🔦 Zone de déplac	cement 🔍 Cod	e paye 🔍	1	
	ZO			A	j –
	Z1	EV-TrJZ01			
	Z2	EV-TrJZ2			
	Z3	EV-TrJZ3			
	Z4	EV-TrJZ4			
	Z5	EV-TrJZ5			
	Z6	EV-TrJZ6			
	ZGD	EV-GdDplt			

Onglet Absence

Saisissez les codes de paye pour chaque absence dont le préfixe est toujours « **AB-** » Indiquez l'unité de l'évènement en heure ou en jour . Pointez sur les intempéries la case carence pour le calcul des carences hebdomadaires.

	Général	Déplacement	Absence		Champ optic	onnel (lis	ste)	Contrôles			
¢	Code	C Libellé	Code paye	Cod natu	e Q Unité re Even.	٩	Motif	Heure Travaillée	Intempérie	Carence	T
СР		Absence congés payés	AB-300		Heure			v	Г	Γ	
FOR		Formation	AB-410		Jour	-		v	Г	Γ	
AM		Absence maladie s/main	tien <mark>AB-100</mark>		Heure			Г	Г	\Box	
AT		Absence AT s/maintien	AB-120		Heure			Γ	Γ	Γ	
AR		Absence récupération	AB-631		Heure			Г	Г	\Box	E
Abs		Abs non rémunérée	AB-630		Heure			Γ	Γ	Γ	
CEF		Congé évènement familia	al AB-260		Heure			Г	Г	Γ	
JF		Abs jours fériés	AB-301		Heure			Г	Г	Г	
INT		Absence intempéries	AB-600		Heure			Г	v	v	
AP		Abs paternité/maternité	AB-210		Heure			Γ	Γ	Γ	+

NB: le pointage de la colonne Heure Travaillée est lié aux paramétrages **Métier – Absence** Le Champ de la colonne « **Code nature** » n'est pas requis pour SILAE.

Onglet Champs optionnels

Cet onglet apparait si des champs optionnels ont été définis dans Optim'BTP

Général	Déplacement	Absenc	e	Champ optionnel (lis	te)	Contrôles		
	Champ optionnel 🭳	Code liste	÷	Code paye	÷	Type code	٩	1
	Primes	AST01	EV-AST1		Montant			-
	Primes	AST02	EV-AST2		Montant			
	Primes	PRIME	EV-PRIME		Montant		-	

Onglet Contrôle

L'onglet Contrôles sert à la Prépa-Paye quel que soit le logiciel de paye utilisé.

Il permet de paramétrer par défaut les éléments de contrôles accessibles sur les pointages d'heures et la préparation paye.

Général	Déplacement	Absence	Champ	optionnel (liste)	Contrôles	
Contrôlo	du nombro d'houros				•	,
	du nombre uneures					
	Jour :	Mini	0.00	Maxi	8.00	
	Semaine :	Mini	0.00	Maxi	35.00	
🗸 Contrôle	du nombre de déplacemen	ts				
	Jour :			Maxi	1	
	Semaine :			Maxi	5	
✔ Contrôle	du nombre de Repas					
	Jour :			Maxi	1	
	Semaine :			Maxi	5	

Exportation Paye

À partir de la préparation paye de la période, l'export paye va générer un fichier au format .csv, ci-après exemple du fichier avec l'export des valeurs d'absences, filtré sur un matricule.

Matricule 🔳	Code 🔹	Valeur 🔹	Date début 👻	Date fin 🔄
00024	HS-HS10	12		
00024	EV-Repas	20		
00024	EV-TrJZ01a	11		
00024	EV-TrJZ2	7		
00024	AB-320	8	02/11/2018	02/11/2018
00024	AB-301	8	01/11/2018	01/11/2018

Questions réponses :

• Est-il possible d'avoir plusieurs profils de paye différents dans Optim'BTP ? = Non